

IIII Pervasive Client/serveur 2000i fonctionne sur des serveurs en Windows 2000 ou Windows XP IIII

Le seul protocole réseau supporté par Pervasive Client/Serveur est le TCP/IP.

Il ne doit pas y avoir d'autres protocoles installés.



SOMMAIRE

I - SERVEUR

- INSTALATION DE PERVASIVE
- PARAMETRAGE DE PERVASIVE PARTIE SERVEUR
- PARAMETRAGE DE PERVASIVE PARTIE CLIENT
- INSTALLATION DE VISIODENT SUR LE POSTE SERVEUR
- FIN DU PARAMETRAGE SUR LE SERVEUR

II - CLIENTS

- INSTALLATION DE PERVASIVE
- PARAMETRAGE DE PERVASIVE PARTIE CLIENT
- INSTALLATION DE VISIODENT SUR LE POSTE CLIENT
- FIN DU PARAMETRAGE SUR LE CLIENT
- INSTALLATION SUR UN CABINET DEJA EN FONCTIONNEMENT

I - SERVEUR

• INSTALATION DE PERVASIVE

Insérez le Cd-rom Pervasive **Client/serveur** et cliquez sur " Setup.exe ", la fenêtre suivante apparaît :



Cliquez sur " Next ".

Software License Agreement	×	
Please read the following License Agreement. Press the PAGE DOWN ke the rest of the agreement.	y to see	
Pervasive Software Inc. Pervasive.SQL License Agreement (Server Edition) IMPORTANT: DO NOT INSTALL THE ENCLOSED SOFTWARE UNTIL YOU HAV READ THIS NETWORKING LICENSE AGREEMENT. BY INSTALLING THE SOFTWARE, OR AUTHORIZING ANY OTHER PERSON TO DO SO, YOU, AND SUCH OTHER PERSON, IF APPLICABLE, ACCEPT THE TERMS AND CONDITIO OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS NETWORKING LICENSE AGREEMENT, RETURN THE ENTIRE PACKAGE WITH TEN DAYS OF PURCHASE FOR A REFUND.	/E	
1. DEFINITIONS.		
1.1 "Pervasive" means Pervasive Software Inc., a Delaware corporation, 12365 Ria Trace Parkway, Building II, Austin, Texas (U.S.A.) 78727.	ita 💌	
Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you choose No, Setup will close. To install Pervasive.SQL 2000i, you must accept this agreement.		
< <u>B</u> ack <u>Y</u> es	<u>N</u> o	

Le contrat de Licence apparaît cliquez sur "Yes "pour poursuivre, la fenêtre suivante apparaît :

Select Installation Dir	ectory	
	Please enter the installation directory for Po An optional 'Clients' subdirectory will be cre clients can be directly installed from this se the Default Destination Directory; click Bro default directory.	ervasive.SQL 2000i. eated from which rver. Click Next to use owse to change the
	Destination Folder C:\PVSW	Browse
2	< Back Next >	Cancel

Cliquez sur "Next " pour installer par défaut danc c:\ ou bien changer le répertoire de destination puis cliquez sur "Next ".

Select Components				
	Select the components	ents you wan install.	it to install, clear th	ne components
	🔽 Client Installs	40137 K	✓ Windows	39487 K
	☐ Client Support ☑ Online Docs	0 K 24775 K	MS-DOS	650 K
	Description Installation progra software directly f	ms for netwo rom this serve	I	setup client
	Space Required:	99397 K	Available:	120952 K
		< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >	Cancel

Vous décochez MS-DOS comme ci-desous :

Select Components	Select the components you do not want to insta	you want to install, clear II.	the components
	Client Installs 39	487 K Vindows	39487 K
	Client Support	OK MS-DOS	0 K
	Unline Docs	UK	
	- Description		
	Files used by MS-DOS	based client application	ns
	Space Required: 739)71 K Available:	120936 K
	< <u>B</u> a	ck <u>N</u> ext>	Cancel

Vous cliquez sur " Next ".



Cliquez sur "Suivant "pour lancer l'analizeur de systeme :



Progression de l'analyse...

L'analyse est terminé cliquez sur " Suivant ".

Pervasive System Analyzer 🔀
Analyzer Results The wizard has found the following Pervasive components on your system.
Please select the items you would like to archive. Then select an archive drive from the list of local drives. Archive all files. Archive selected files.
 Pervasive SQL 2000
Archive <u>d</u> rive: Source local (C:)
< <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant > Annuler Aide

Vous laissez la sélection par défaut puis vous cliquez sur " Suivant ".



Cliquez sur " Next "



Vous laissez " Automatic " pour un démarrage des services au démarrage de Windows, puis vous cliquez sur " Suivant".

file://D:\Visiodent\Gestion de Projets\Visiodent\Manuels\Installation\Installation versi... 10/09/2008



Ceci est le récapitulatif du paramétrage si cela est conforme, Cliquez sur "Next " la fênetre suivante apparaît :



La fenêtre suivante apparaît :



Progression de l'instalaltion...

!!!! CETTE ETAPE EST IMPORTANTE !!!!

7	Waiting for the User Count Setup utility to initialize the user count.	
1	🚱 Setup User Count License 📃 🗖 🔀	
	Product Serial Number: 39144AF2BE81	
	Pervasive.SQL 2000 Server Licenses: 0	
	Pervasive.SQL 2000 Workgroup Licenses: 0	
	If you are patching a previous Pervasive.SQL 2000 installation and your license is already installed you can skip this step.	
	If you have a new license to install, please insert your license key disk to increase the User Count of your Pervasive Software product.	
	Disk Drive: 🗛 🔽	
	You may change the user count at any time by running the User Count Administrator utility. (see the "Getting Started" manual for more information)	
	Install License Skip >	

Il s'agit de l'enregistrement du nombre de licences pervasive, inserez la **disquette** qu'il vous a été fourni avec votre cd-rom puis cliquez sur " Install License ".

La fenêtre suivante apparaît :



La fenêtre suivante apparaît :

Pervasive System Analyzer
Transactional Engine Test The transactional engine is about to be tested to verify it is working properly.
C I do not want to run the transactional tests.
 I want to run the transactional tests.
Please select the samples directory on the server where your database engine is installed.
C:\PVSW\samples Browse
Please select the tests you would like to perform on the transactional engine.
Create Data File (write access required)
🔽 Read Data File
Update Data (write access required)
🔽 Insert Data (write access required)
< Précédent Suivant > Annuler Aide

Il s'agit du lancement des Tests Transactional. Ils servent à vérifier le bon fonctionnement du moteur de base de donnée. Cliquez sur " Suivant "

Pervasive System Analyzer	X
Relational Engine Test The relational engine is about to be tested to verify on the engine is communicating as expected.	that SQL Connection Manager
I do not want to run the relational tests.	
I want to run the relational tests.	
Please enter the name of the engine data source	e you would like to test.
Machine Name: SERVER	
Engine <u>D</u> SN: demodata	
Please select the tests you would like to perform	on the relational engine.
Create Table (write access required)	
🔽 <u>R</u> ead Data	
🔽 Update Data (write access required)	
Insert Data (write access required)	
< <u>P</u> récédent <u>S</u> uiva	nt > Annuler Aide

La fenêtre des "Tests relational "apparaît : Il s'agit du test de communication du moteur de bases de données. Cliquez sur "Suivant ".

ervasive System Analyzer		E
Relational Engine Test Results Is your Relational Engine operating correctly?		?
Relational access test completed. Relational access to Pervasive.SQL 2000i is functional	- × × × × × × ×	Initialize Create Table Read Data Update Data Insert Data Clean Up
< <u>P</u> récédent <u>Suivant ></u>		Annuler Aide

Progression des tests une fois terminés vous cliquez sur "Suivant ", la fenêtre suivante apparaît :

Pervasive.SQL Setup	Complete
	Congratulations! You have successfully installed Pervasive.SQL.
	View readme
	Click Finish to complete Setup.
	< <u>B</u> ack Finish

Cliquez sur "Finish "l'instalation est terminé. Nous allons passer maintenant au Paramétrages de "Pervasive control center ".

ACCEUIL

• PARAMETRAGE DE PERVASIVE PARTIE SERVEUR

Vous cliquez sur " Demarrer\Pervasive\PervasiveControlCenter "

La fenêtre suivante apparaît :



Vous rentrez dans " Pervasive SQL 2000i\Serveur\Configuration\Server\Communication protocol ". Vous double cliquez sur " Enable Auto Reconnect ", la fenêtre suivante apparaît :



Dans " Current Value " Vous cochez " ON " puis vous cliquez sur " OK ".

Vous vous placez ensuite dans " Supported Protocol " comme ci-dessous :



Vous double cliquez sur " Supported protocol " la fenêtre suivante apparaît :

Supported protocols		? 🔀
A <u>v</u> ailable:	<u>S</u> elected:	
Novell SPX Novell TCP/IP Microsoft NETBIDS Microsoft SPXII	Microsoft TCP/IP	
	OK Cancel	

Vous ne devez laisser que le Protocole " Microsoft TCP/IP " puis cliquez sur " OK "

Vous devez ensuite valider toutes ces nouvelles options pour cela nous allons cliquer sur "! " (point d'exclamation) qui se trouve sur la barre des Taches comme indiqué sur la fenêtre suivante et cliquez sur " YES ".

Pervasive.SQL Control Center Action Edit View Help ← → € ■ ■ ☎ ■ ∞ ⋅ ∞			
Control Center Root Pervasive.SQL 2000i Engines KRISTOF Databases Configuration Server Access	Name / Auto Reconnect Timeout Enable Auto Reconnect Listen IP Address NetBIOS Port Supported protocols	Type Numeric Bool String Numeric Multisel	Value 180 Off 0.0.0 66 Micro
Communication bu Communication pro Compatibility Compatibility Compatibility Compatibility Compatibility Compatibility Character Compatibility Character Compatibility Character Communication pro Communication pro Compatibility Character Debugging Communication pro Communication pro	QL Configuration Utility nanges will take effect only when Pervasive services e restarted. Do you want to apply them? arning: Incorrect settings may prevent data access. Don't show this message again	Yes No	On pt to r
Client-16 bit	processing as it no errors were encount	ered.	

Le parametrage des options du serveur est terminé. Nous allons passer au parametrages des options Client **mais toujours sur le Serveur**.

ACCEUIL

• PARAMETRAGE DE PERVASIVE PARTIE CLIENT

Vous ouvrez maintenant le sous répertoire " Client " et " ACCESS " et cliquez sur " gateway Durability " dans " current value " Vous cochez " ON " comme ci-dessous:

file://D:\Visiodent\Gestion de Projets\Visiodent\Manuels\Installation\Installation versi... 10/09/2008

Pervasive.SQL Control Center			
Action Edit View Help			
←→ € 🔲 🗳 📷 😵 🕼 ! ∽ 🗚			
Control Center Root	Name /	Туре	Value
😑 💕 Pervasive.SQL 2000i Engines	😨 Gateway Durability	Bool	Off
KRISTOF Databases Configuration Client Access Communication protocols Performance tuning Security Application characteristics	Dff C Orf C Off	Numeric SelectOne Bool Bool Bool	5 Try S On On On
⊡ Client-16 bit	OK Cancel Rout computers that do not have Pervasive.3 decreases the time it takes to find a gat off when new engines are added to the	er should store 5QL engines rur eway engine, workgroup,	in the r nning oi This ne

Puis vous cliquez sur " OK "

Vous cliquez ensuite sur "Target engine " et vous selectionez " Server only " dans " Current value " comme ci-dessous :



Ensuite vous passez dans " application characteristics " puis sur " splash screen " la fenêtre suivante apparait :



Dans Current value vous cochez " Off " puis vous cliquez sur " Ok ".

Vous cliquez ensuite sur " Comunication protocosl " et sur " Supported protocols " la fenêtre ci-dessous apparait :

III Pervasive.SQL Control	Center			
Action Edit View Help				
← → 🖻 🔳 🔠	• 😰 🛛 🕼 🕴 🗠 🖊 👘			
🔄 Control Center Root		Name /	Туре	Value
🖻 🙀 Pervasive.SQL 2000i Engi	ines	Proble Auto Reconnect	Bool	Off
E KRISTOF	Supported protocols		? 🛛	Micro
Configuration	A <u>v</u> ailable:	<u>S</u> elected:		15
Client Commur Perform Security Applicat	Novell SPX IBM NETBIOS Microsoft NETBIOS Microsoft SPXII	Microsoft TCP/IP		
	0	K Cancel		he reques se either both pro

Seul TCP/IP doit etre selectionné puis vous cliquez sur " Ok ".

Vous passez ensuite à la valeur " Enable Auto Reconnect " toujours dans " Comunication prtocols " vous selectionnez la valeur " ON " dans " Current value " comme ci-dessous :



Le parametrage de la partie client du Serveur est maintenant terminé pour valider les options modifiées il faut cliquer sur le point d'exclamation "!" qui se trouve sur la barre des taches comme indiqué ci-dessous :



Vous validez en cliquant sur "YES".

ACCEUIL

• INSTALLATION DE VISIODENT SUR LE POSTE SERVEUR

Controlez tout d'abord que votre **code d'activation** est bien pour un installation " **Clients & Serveur** " afin que aucun moteur de base de données s'installent.

Insérer le CD-ROM qui vous a été fourni, la fenêtre suivante apparaît :



Cliquez sur "Suivant "pour continuer, la fenêtre suivante apparaît :

Il est nécessaire d'atteindre	e la fin du contrat de licence pour pouvoir continuer
Jtilisez l'ascenseur pour parcou	rir le fichier de licence dans sa totalité.
LICENCE D'UTILISATION DE	PROGICIEL
EN CLIQUANT SUR LE BOUT UTILISANT DE QUELQUE MA PRODUIT''), LA PERSONNE F ACCEPTE EXPRESSEMENT L CONSIDERE EN CONSEQUEN PAS LE CONTRAT, LE BOUT(SELECTIONNE ET LE LICENC LE PRODUIT. LE LICENCIE D REVENDEUR AUX FINS D'OB CONTRE REMBOURSEMENT	ON D'ACCEPTATION OU EN INSTALLANT, COPIANT OU MIERE QUE CE SOIT LE PROGICIEL VISIODENT ("LE PHYSIQUE OU L'ENTITE LICENCIEE DU PRODUIT LES TERMES DU PRESENT ACCORD ET SE NCE COMME Y ETANT LIEE. SI LE LICENCIE N'ACCEPTE ON INDIQUANT LA NON ACCEPTATION DOIT ETRE CIE NE DOIT PAS INSTALLER OU COPIER, OU UTLISER EVRA ALORS RAPIDEMENT CONTACTER SON BTENIR DES INSTRUCTIONS POUR LE RETOUR TOU PRODUIT.
J'accepte le contrat de licer	nce (Cliquez sur Suivant pour continuer).
 Je n'accepte pas le contrat 	de licence (Uliquez sur Annuler pour quitter).

Il s'agit du contrat de Licence, il faut l'accepter pour pouvoir poursuivre, pour cela il faut descendre l'ascenseur tout en bas et cliquer sur " J'accepte " comme ci-dessous.

			1
Jtilisez l'ascenseur po	ur parcourir le fichier de lic	ence dans sa totalité.	
exclusive du Tribunal VISIODENT.	de Commerce dans le ress	ort duquel se trouve le s	iège social de
Rappel concernant la La loi du 6 janvier 19 d'informations nomina comportant un fichier Il est rappelé que la F Le Licencié doit dem. CX 7 (Tél. : 01 53 73 www.cnil.fr ou par Mi D'INDUSTRIE de vo	CNIL : '8 oblige toute personne c tives (par exemple utilisant patients) à effectuer une d ESPONSABILITE PENAL ander un dossier à la CNIL 22 22, Fax : 01 53 73 22 0 nitel : 3615 CNIL) ou à la C re département.	réant un traitement autor un micro ordinateur et u éclaration auprès de la (E incombe au Licencié. : 21, rue Saint Guillaume 0 et informations sur le s HAMBRE DU COMMEP	natisé n logiciel CNIL. - 75340 PARIS ite internet : ICE &
C Harrison to Income to	at de licence (Cliquez sur S	uivant pour continuer).	Imprimer

Cliquez sur "Suivant "pour continuer, la fenêtre suivante apparaît :

🖸 Installation du logiciel du groupe Visiodent	×
Choix du type d'installation Veuillez choisir le type d'installation désiré en fonction de l'utilisation de ce poste	0
Si vous êtes en monoposte Si votre cabinet ne dispose que d'un seul poste, sélectionnez cette option. C Installation monoposte	
Si vous êtes en réseau Dans le cas d'une installation sur plusieurs postes en réseau, installez d'abord le serveur. Puis installez chacun des autres postes, en sélectionnant 'Installation client réseau'	
 Installation serveur Installation serveur dédié Installation client réseau 	
Personnalisation de l'installation Personnaliser l'installation Cliquez sur Suivant pour poursuivre l'installation.	
< <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant > Annuler	

Dans cette fenêtre on va pouvoir sélectionner le type d'installation , dans notre cas nous allons choisir " Installation Serveur Dédié " :

Sélectionner cette option si le poste doit être le serveur de votre réseau, mais que vous voulez pas y faire fonctionner le logiciel **Visiodent**. Dans ce cas, ce poste maintiendra les données du logiciel qu'il partagera avec tous les autres postes du réseau. Aucun fichier permettant le lancement de l'application Visiodent ne sera copié sur ce poste.

Nous allons cliqués sur "Personnaliser l'installation " (si vous souhaitez définir le chemin d'installation de votre répertoire) puis nous cliquons sur « Suivant » , la fenêtre suivante apparaît :

🖸 Installation du logiciel du groupe Visiodent 🛛 🛛 🔀
Veuillez saisir la clef d'activation du logiciel Cette clef d'activation vous a été fournie avec le présent logiciel
La clef d'activation du logiciel Visiodent qui vous a été fournie, est composée d'une série de six codes de six caractères chacun, séparés par des traits d'union. Veuillez saisir chacun de ces codes dans les six cases ci-dessous.
AAAAAA - AAAAAA - AAAAAA - AAAAAA - AAAAAA
< <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant > Annuler

Veuillez saisir votre code d'activation comme il vous la était donné sur le courrier ci-joint votre CD d'installation, cliquez sur " Suivant " , la fenêtre suivante apparaît.

Chem	ins d'installation	
	Définir les chemins pour Visiodent Définir les chemins pour Pyxvital	
Cett	e installation sera disponible pour l'utilisateur courant uniquement	-
Instal	lation des modules	

Dans cette fenêtre vous avez la possibilité de " définir les chemins pour Visiodent " Si vous Cliquez sur « Définir les chemins pour Visiodent » la fenêtre ci-dessous apparaît :

Définition de	Définition des chemins du logiciel Visiodent		
Le logiciel Vi ci-dessous.	siodent va être installé dans les répertoires spécifiés		
Pour modifier ce	es répertoires, veuillez cliquer sur les boutons à droite de chaque chemin.		
Application :	C:\VisiodentXP\		
Données :	C:\VisiodentXP\Data\		
Filtre :	C:\VisiodentXP\Filtres\		
Palette :	C:\VisiodentXP\Palettes\		
Imagerie :	C:\VisiodentXP\Imagerie\		
Act. sons :	C:\VisiodentXP\ActesSon\		
Rdv. sons :	C:\VisiodentXP\RdvSon\		
Observ. sons :	C:\VisiodentXP\Obserson\		
Param, act. :	C:\VisiodentXP\Paramact\		
Textes :	C:\VisiodentXP\Textes\		
Archive :	C:\VisiodentXP\Archive\		
	Rétablir OK Cancel		

Vous définissez alors vos propres chemin puis vous cliquez sur " Ok " ce qui entraines un retour sur la fenêtre précédente comme ci-dessous.

Chemins	s d'installation				
	Définir les chemins pour Visioder	nt	Définir les cher	nins pour Pyxvit	al
Disponit	pilité de l'installation				
Cette i	nstallation sera disponible pour	l'utilisateur /	courant uniquen	nent	•
Installati	on des modules				1
Installati Veuil	ion des modules ez choisir les composants à insta	ller sur votre	ordinateur.		

Cliquez sur "Suivant "pour continuer, la fenêtre suivante apparaît :

Visiodent	
Installation en cours	
Fichier courant Copie en cours du fichier: C:\VisiodentXP\Imagerie\1\10.tif	
Tous les fichiers Temps restant : 0 minutes, 45 secondes	
Wise Installation Wizard®	< Précédent Suivant > Annuler

Veuillez patienter :



Cliquez sur " Terminer " pour finir l'installation.

ACCEUIL

• FIN DU PARAMETRAGE SUR LE SERVEUR

- Il faut **partager** le répertoire d'installation de l'application Visiodent en accés complet et à tous les utilisateurs.

- Il faut partager aussi le répertoire " PVSW " en accés complet et à tous les utilisateurs qui se trouve dans c:\ celon votre répertoire d'installation de " Pervasive".

- Il faut vérifier également que les services Pervasive Transactionnel et Relationnel soient lançés . Pour cela aller dans Panneau de configuration \Services\pervasive SQL 2000 (transactionnel) arretez-le et relançez-le. Faites de même pour le service (Relationnel).

- Vérifiez aussi que les fichiers "BT6Cleaner.exe " et "BT7LicenceMng.exe " soit correctement supprimés.

- Si le fichier " ~PVSW~.LOC " n'existe pas dans le répertoire " DATA " de l'installation de Visiodent, veuillez générer un fichier " ~PVSW~.LOC " avec le nom du serveur, dans le répertoire " DATA ".

ACCEUIL

II - CLIENTS

• INSTALLATION DE PERVASIVE

Vous vous connectez sur le serveur pour cela on va à l'adresse \\Serveur\Pvsw\Clients\Win et on lances " Setup.exe " la fenêtre suivante apparaît :



Vous cliquez sur " Next " la fenêtre suivante apparaît :



Vous choissisez " Custom " puis vous cliquez sur " Next " :

Select Installation Dire	ectory	×
	Please enter the directory where Pervasive.SQL 2000i is installed. Click Next to use the Default Destination Directory; click Browse to change the default directory.	
	Destination Folder C:\PVSW Browse < Back Next > Cancel	

Vous laissez le répertoire d'instalation par défaut comme ci-dessus puis vous cliquez sur "

Next ".



Vous décochez " Online Docs " puis vous cliquez sur " Next " comme ci-dessus.

ervasive System Analyzer	D
Welcome to the Pervasive System Analyzer The Pervasive System Analyzer helps you optimize your system for installation.	1
This wizard will search and analyze your computer for previous Pervasive compone The wizard will then make recommendations for installation optimization.	ents.
To continue, click Next.	
< <u>Précédent</u> <u>Suivant ></u> Annuler	Aide

L'analyse du systeme va debuter cliquez sur " Suivant " comme ci-desssus.

Pervasive System Analyzer	
Analyzing System The wizard will search for existing Pervasive files on your computer.	1
Please wait while the wizard analyzes your system.	<u></u>
Once the analysis is done, click Next to see the results.	
< <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant > Annuler	Aide

Progression de l'analyse...

Pervasive System Analyzer	
Analyzing System The wizard will search for existing Pervasive files on your computer.	7
Please wait while the wizard analyzes your system.	
Once the analysis is done, click Next to see the results.	
< <u>P</u> récédent <u>Suivant</u> Annuler	Aide

L'analyse est terminée, cliquez sur " Suivant ".

Pervasive System Analyzer
Analyzer Results The wizard has found the following Pervasive components on your system.
The wizard did not find any Pervasive components on your system. Please click Next to continue.
< <u>P</u> récédent <u>Suivant</u> Annuler Aide

L'installeur n'a pas trouvé de composants de pervasive sur ce poste (bonne nouvelle) cliquez sur " Suivant " pour poursuivre.

Pervasive System Analyzer
Network Communication Test Your network connection is about to be verified.
This test requires that the Pervasive.SQL 2000i transactional and relational server engines are already installed and started. Please choose the Pervasive.SQL engine installation directory: the default directory is
PVSW. Then, select the protocols you would like to test.
☑ ICP/IP
☐ <u>N</u> etbios
Winsock IPX/SPX
< <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant > Annuler Aide

Pour lancer la vérification du réseau cliquez sur " Suivant " vous devez cocher uniquement que le protocole " TCP/IP ".

Pervasive System Analyzer			
Provide System Analyzer Network Communication Test Results Is your network communicating correctly? Network communication to your Pervasive.SQL server is being verified. This may take a minute. Please wait Trying Winsock		Protocols Available Net Client Available Qualify Target Name	
< <u>Précédent</u> <u>Suivant</u> >		Connect to Server Access Engine Stress Test	

Progression de la vérification patientez SVP...

Is your network communicating correctly?	2
Network communication to your Pervasive.SQL server is being verified. This may take a minute. Please wait Trying Winsock	 Protocols Available Net Client Available Qualify Target Name Resolve Target Location Connect to Server Access Engine Stress Test

L'analyse est terminée vous devez cliquer sur " Suivant " pour continuer.



Cliquez sur " Next " pour continuer.

Start Copying Pervasi	ve.SQL Files		
	Setup has er If you want t are satisfied Current Setti	nough information to start copy o review or change any setting with the settings, click Next to ngs:	ving the program files. gs, click Back. If you begin copying files.
	Setup type: C The system C The client (r C The Pervas Program iter P	ustom (shared) files will be installed ir (WINDOWS\system32 hon-shared) files will be installe (\PVSW ive System Analyzer files will b (\Program Files\Fichiers comm ns will be created in the folder: ervasive	n: d in: e installed in: nuns\Pervasive Sol
	<		
		< <u>B</u> ack <u>Next</u> >	Cancel

La fenêtre de visualisation des parametrages apparaît, si cela est correct cliquez sur " Next " sinon cliquez sur " Back "

Pervasive System Analyzer	
Transactional Engine Test The transactional engine is about to be tested to verify it is t	working properly.
 I do not want to run the transactional tests. I want to run the transactional tests. 	
Please select the samples directory on the server where installed.	your database engine is
\\server\d\PVSW\samples	trowse
Please select the tests you would like to perform on the t Create Data File (write access required) Read Data File Jpdate Data (write access required) Insert Data (write access required)	ransactional engine.
< <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant >	Annuler Aide

Vous lancez à present le test Transactionnel en cliquant sur "Suivant "comme ci-dessus.

Pervasive System Analyzer		
Transactional Engine Test Results Is your Transactional Engine operating correctly?		7
Transactional Tests were completed successfully. Transactional databases are now functional. Pervasive.SQL version 7.90 for Windows NT was loaded.	* * * * * *	Initialize Create Data File Read Data Update Data Insert Data Clean Up
< <u>P</u> récédent <u>Suivant</u> >		nnuler Aide

L'analyse est terminée cliquez sur "Suivant "pour poursuivre comme ci-dessus.

Pervasive System Analyze	er 🔀
Relational Engine Test The relational engine is on the engine is commu	about to be tested to verify that SQL Connection Manager
 I do not want to run I I want to run the relation 	the relational tests. tional tests.
Please enter the nam	e of the engine data source you would like to test.
<u>M</u> achine Name:	server
Engine <u>D</u> SN:	demodata
Please select the tes	ts you would like to perform on the relational engine.
☑ <u>C</u> reate Table (write access required)
🔽 <u>R</u> ead Data	
🔽 <u>U</u> pdate Data (write access required)
🔽 Insert Data (w	rite access required)
	< <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant > Annuler Aide

Vous lancez à présent le test Relationnel en cliquant sur "Suivant "comme ci-dessus.

rvasive System Analyzer	ĺ
Relational Engine Test Results Is your Relational Engine operating correctly?	2
Relational access test completed. Relational access to Pervasive.SQL 2000i is functional	 Initialize Create Table Read Data Update Data Insert Data Clean Up
< <u>P</u> récédent <u>Suivant</u> >	Annuler Aide

Le test relationnel est terminé cliquez sur "Suivant "comme ci-dessus.



Cliquez sur "Finish " l'installation est maintenant terminée.

ACCEUIL

• PARAMETRAGE DE PERVASIVE PARTIE CLIENT

Vous devez vous placer dans Démarrer\Programmes\Pervasive Control Center, et rentrer dans " PERVASIVE SQL 2000 Engines\SERVEUR\Configuration "

Vous ouvrez maintenant le sous répertoire " CLIENT " et " ACCESS " et cliquer sur " Gateway Durability " et cocher dans " Current value " la valeur " ON " comme indiqué cidessous.

E Pervasive.SQL Control Center				
Action Edit View Help				
	104			
Control Center Root		Name /	Туре	Value
E 🔐 Pervasive.SQL 2000i Engines		😰 Gateway Durability	Bool	Off
		Number of Load Retries	Numeric	5
	19	S: Target Engine	SelectOne	Try S
	Gateway Durab	ility ? 🔀	Bool	On
	T		Bool	On
Access	Default value: f)ff	Bool	On
- 🦲 Communication protocols				
Performance tuning	Current value: (• <u>on</u> i Coff		
Decurity Declication characteristics				
The Client-16 bit				
	UK	Cancel		
		Rou computers that do not have Pervasive	ter should store SOL engines rur	in the r
		decreases the time it takes to find a ga	teway engine.	This ne
		off when new engines are added to th	e workgroup.	
		3		-

Vous cliquez ensuite sur " Use Local Microkernel Engine " la fenêtre suivante apparaît :

Pervasive.SQL Control Center				
Action Edit View Help				
← → 🖻 🔲 📽 📰• 😵 🕅 ! ∽ М				
🔄 Control Center Root	Name /		Туре	Value
🖻 🙀 Pervasive. SQL 2000i Engines	💱 Gatew	ay Durability	Bool	Off
	🔡 Numbe	er of Load Retries	Numeric	5
Databases [™] a fille [™] a f	📰 Target	: Engine	SelectOne	Try S
	💱 Use ID	S	Bool	On
	🔛 Use Lo	cal MicroKernel Engine	Bool	On
Com Com Perf Secu Default value: On Appl	e 🤶 🔀			
🗄 🎬 Client-1t Current value: 🦳 On	⊙ Off	MicroKernel Engine		
OK Car		roKernel Router whether t ne (on Windows NT) should	he local Worksta l be used to acce	ition En ess a fili
				[

Dans la partie " Target Engine " vous sélectionnez " Server only " comme ci-dessous et valider en cliquant sur " Ok "

Ty	pe Value
ay Durability Bo	ol Off
er of Load Retries Nu	meric 5
Engine Se	ectOne Try 9
S Bo	ol On
ical MicroKernel Engine Bo	ol On
Ty	pe Value
ay Durability Bo	ol Off
er of Load Retries Nu	meric 5
: Engine Se	ectOne Try 9
IS Bo	ol On
Ical MicroKernel Engine Bo	ol On
Ty	pe Value
ay Durability Bo	ol Off
er of Load Retries Nu	meric 5
: Engine Se	ectOne Try 9
v5 Bo	ol On
ocal MicroKernel Engine Bo	ol On
ay Durability Bo	ol Off
er of Load Retries Nu	meric 5
: Engine Se	ectOne Try 9
of Bo	ol On
ical MicroKernel Engine Bo	ol On
er of Load Retries Nu	meric 5
Engine Se	lectOne Try 9
15 Bo	pl On
Iscal MicroKernel Engine Bo	pl On
Engine Se	lectOne Try S
15 Bo	ol On
Ical MicroKernel Engine Bo	ol On
IS Bo	ol On
Incal MicroKernel Engine Bo	ol On
cal MicroKernel Engine Bo	ol On
emote MicroKernel Engine Bo	ol On
Engine	
NT only) Tells the MicroKernel Rout rkstation and a server engine are a this setting to have any affect.	er where to pass vailable. The Lo

Vous cliquez ensuite sur " Application characteristics " puis sur " spalsh screen " comme cidessous.

Pervasive.SQL Control Center			
Action Edit View Help			
← → € 🔲 📽 🔤 😵 🗍 🕅 🕴 🗠 🖊			
Control Center Root	Name Z	Туре	Value
E W Pervasive.SQL 2000i Engines	Embedded Spaces	Bool	Off
	🚱 Splash Screen	Bool	Off
Comparation Server Client Access Communication protocols Performance tuning Security Application characteristics			
' Splash Screen 🛛 ? 🔀	Splash Screen		
Default value: On Current value: O On Off OK Cancel	This option controls the Pervas Pervasive Splash Screen. Selec	ive Splash Screen, Se t 'Off' to disable the F	ervasive

Dans " Current value " vous cochez l'option " off " et valider par " Ok " comme ci-dessus.

Vous cliquez ensuite sur " Communication protocols " et sur " Supported protocols " comme ci-dessous.



Vous devez selectionner que le protocole Microsoft TCP/IP puis cliquer sur " Ok ".

Vous cliquez ensuite sur "Enable Auto Reconnect " et selectionner la valeur "On " comme indiqué ci-dssous.

B Pervasive.SQL Control Center			
Action Edit View Help			
🔄 Control Center Root	Name /	Туре	Value
🖻 🙀 Pervasive.SQL 2000i Engines	Enable Auto Reconnect	Bool	On
E KRISTOF	📰 Supported protocols	Multisel	Micro
Databases Configuration Server Client Access Communication protocols Performance tuning Security Application characteristics	TCP/IP Timeout for Communication	Numeric	15
Enable Auto Reconnect 🛛 💽 🔀	Enable Auto Reconnect		
Default value: Off Current value: I Ori Off OK Cancel	Specifies if the Client will attempt to recor network outage, The reconnected Client were encountered.	nnect to the will continue	Server ir process

Vous validez en cliquant sur " Ok " comme ci-dessus.

Le paramètrage client est terminé. Pour valider les options cliquez sur le "!" (point d'exclamation) et redémarrer l'ordinateur.

ACCEUIL

• INSTALLATION DE VISIODENT SUR LES POSTES CLIENTS

- Il faut tout d'abord générer un **lecteur réseau** sur la station qui va permettre d'accéder directement au contenu du répertoire Visiodent.

Insérer le CD-ROM qui vous a été fourni, la fenêtre suivante apparaît :



Cliquez sur "Suivant "pour continuer, la fenêtre suivante apparaît :

Veuillez lire le contrat de licence Il est nécessaire d'atteindre la fin du	dans sa totalité u contrat de licence pour pouvoir cor	ntinuer
Utilisez l'ascenseur pour parcourir le fich	nier de licence dans sa totalité.	
LICENCE D'UTILISATION DE PROGIO	CIEL	-
EN CLIQUANT SUR LE BOUTON D'A UTILISANT DE QUELQUE MANIERE PRODUIT''), LA PERSONNE PHYSIQI ACCEPTE EXPRESSEMENT LES TEF CONSIDERE EN CONSEQUENCE CO PAS LE CONTRAT, LE BOUTON INDI SELECTIONNE ET LE LICENCIE NE D LE PRODUIT. LE LICENCIE DEVRA A REVENDEUR AUX FINS D'OBTENIR CONTRE REMBOURSEMENT DU PR	CCEPTATION OU EN INSTALLANT QUE CE SOIT LE PROGICIEL VISIO UE OU L'ENTITE LICENCIEE DU PE RMES DU PRESENT ACCORD ET S IMME Y ETANT LIEE. SI LE LICENC IQUANT LA NON ACCEPTATION D DOIT PAS INSTALLER OU COPIER, ALORS RAPIDEMENT CONTACTER DES INSTRUCTIONS POUR LE RE RODUIT.	, COPIANT OU DENT ("LE RODUIT SE JE N'ACCEPTE OIT ETRE , OU UTLISER I SON TOUR
C J'accepte le contrat de licence (Cliq	uez sur Suivant pour continuer).	Imprimer
I de n'accepte pas le contrat de licen	ce (Cliquez sur Annuler pour quitter).	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Il s'agit du contrat de Licence, il faut l'accepter pour pouvoir poursuivre, pour cela il faut descendre l'ascenseur tout en bas et cliquer sur " J'accepte " comme ci-dessous.

Veuillez lire le contrat de licence Il est nécessaire d'atteindre la fin du	dans sa totalité a contrat de licence pour pouvoir continuer
Jtilisez l'ascenseur pour parcourir le fich	ier de licence dans sa totalité.
exclusive du Tribunal de Commerce da VISIODENT.	ns le ressort duquel se trouve le siège social de
Rappel concernant la CNIL : La loi du 6 janvier 1978 oblige toute per d'informations nominatives (par exemple comportant un fichier patients) à effectu Il est rappelé que la RESPONSABILITE Le Licencié doit demander un dossier à CX 7 (Tél. : 01 53 73 22 22, Fax : 01 53 www.cnil.fr ou par Minitel : 3615 CNIL) D'INDUSTRIE de votre département.	sonne créant un traitement automatisé e utilisant un micro ordinateur et un logiciel er une déclaration auprès de la CNIL. E PENALE incombe au Licencié. I a CNIL : 21, rue Saint Guillaume - 75340 PARIS 3 73 22 00 et informations sur le site internet : ou à la CHAMBRE DU COMMERCE &

Cliquez sur "Suivant "pour continuer, la fenêtre suivante apparaît :

🕥 Installation du logiciel du groupe Visiodent	×
Choix du type d'installation Veuillez choisir le type d'installation désiré en fonction de l'utilisation de ce poste	6 V
Si vous êtes en monoposte Si votre cabinet ne dispose que d'un seul poste, sélectionnez cette option. C Installation monoposte	
Si vous êtes en réseau Dans le cas d'une installation sur plusieurs postes en réseau, installez d'abord le serveu Puis, installez chacun des autres postes, en sélectionnant "Installation client réseau"	
 Installation serveur Installation serveur dédié Installation client réseau 	
Personnalisation de l'installation Personnaliser l'installation Cliquez sur Suivant pour poursuivre l'installation.	-
< <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant > Annu	

Vous cochez "Installation Client réseau "puis vous cliquez sur "Suivant ", la fenêtre cidessous apparaît :



Vous cliquez sur " Ok ", la fenêtre suivante apparaît :

iue vous avez pri tilisent un lostou	écédemment effectuée sur le servi	visioden eur (en
🖃 🞯 Bureau	rreseau).	~
🚡 Mes	documents	
🖨 😨 Post	e de travail	
Ē 😃	Disquette 3½ (A:)	
🛨 🥪	Disque local (C:)	
🕀 🥪	Disque local (D:)	
😐 🥝 '	Visiodent (E:)	
🕀 🙂 🔛	Lecteur DVD (F:)	-
.	Disque local (G:)	
🕀 🌋 🗉	wvisio32 sur '192.9.100.81' (P:)	
🕀 🏂	Hotline sur 'Visiodent2003' (T:)	
🗉 💥 '	Ventpart sur 'Visiodent2003' (U:)	123

Vous sélectionner le lecteur réseau correspondant au répertoire de Visiodent du serveur puis vous cliquez sur " Ok ".

D	éfinir les chemins pour Visio	lent	Définir les chamin	
			Dennii les chemin	s pour Pyxvital
Installation Veuillez	i des modules	staller sur votr	e ordinateur	
Veuillez	choisir les composants à in: nstallation du module Puxvit	staller sur votr at	e ordinateur. 🔽 Installation de F	3SV-Imaging

Si vous cliquez sur « Définir les chemins pour Visiodent » voici ce qui apparaît :

Définition de	es chemins du logiciel Visiodent	
Le logiciel Vi ci-dessous. F les chemins v Pour modifier ce	isiodent va être installé dans les répertoires spécifiés Pour le répertoire autre que celui de l'application, veuillez saisir vers le serveur. es répertoires, veuillez cliquer sur les boutons à droite de chaque chemin.	
Application :	C:\VisiodentXP\	1
Données :	0:\Data\	1
Filtre :	O:\Filtres\	1
Palette :	0:\Palettes\	1
Imagerie :	O:\Imagerie\	1
Act. sons :	0:\ActesSon\	1
Rdv. sons :	0:\RdvSon\	1
Observ. sons :	0:\0bserson\	1
Param. act. :	0:\Paramact\	1
Textes :	O:\Textes\	1
Archive :	C:\VisiodentXP\Archive\	
	Rétablir OK Cancel	

Vous définissez alors vos propres chemin puis vous cliquez sur " Ok " ce qui entraines un retour sur la fenêtre précédente comme ci-dessous :

🔉 Installation du logiciel du groupe Visiodent 🛛 🛛 🔀
Installation personnalisée Vous pouvez définir vos options d'installation dans cette page
Chemins d'installation
Définir les chemins pour Visiodent Définir les chemins pour Pyxvital
Disponibilité de l'installation Cette installation sera disponible pour l'utilisateur courant uniquement
Installation des modules Veuillez choisir les composants à installer sur votre ordinateur.
✓ Installation du module Pyxvital ✓ Installation de RSV-Imaging
Cliquez sur Suivant pour poursuivre l'installation.
< <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant > Annuler

Dans cette même fenêtre vous avez le choix aussi de choisir le chemin d'installation de " Pyxvital ", cliquez sur " Définir les chemins pour Pyxvital " la fenêtre suivante apparaît :

Définition d	es chemins du logiciel f	⁹ yxvital	
Le logiciel F	yxvital va être installé da	ns les répertoires spécifi	iés ci-dessous.
Deur medifier e	se répertaires usuilles aliques	our les houteus à droite de ch	anun abamin
Four modifier o	ces repertoires, veuillez cilquer	sur les doutons a droite de cr	naque chemin.
Application :	C:\VisiodentXP\		
Données :	C:\VisiodentXP\		
	Rétablir	OK	Cancel

Saissisez vos chemins puis cliquez sur " OK " ce qui entraines un retour sur la fenêtre précédente comme ci-dessous :

🔉 Installation du logiciel du groupe Visiodent 🛛 🛛 🔀
Installation personnalisée Vous pouvez définir vos options d'installation dans cette page
Chemins d'installation
Définir les chemins pour Visiodent Définir les chemins pour Pyxvital
Disponibilité de l'installation Cette installation sera disponible pour l'utilisateur courant uniquement
Installation des modules Veuillez choisir les composants à installer sur votre ordinateur.
✓ Installation du module Pyxvital ✓ Installation de RSV-Imaging
Cliquez sur Suivant pour poursuivre l'installation.
< <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant > Annuler

Dans cette fenêtre vous avez le choix aussi ne pas installer les module "Pyxvital " et " RSV-Imaging, coché ou decoché celon votre besoin. Cliquez sur " Suivant " pour poursuivre votre installation :

Installation du Paramétrage de	logiciel du groupe Visiodent Pyxvital	
Veuillez sélection	ner le fournisseur d'accès à Internet ner le fournisseur d'accès à Internet que vous voulez utiliser pour	
télétransmettre vo	s feuilles de soin électroniques.	
	Connexion avec WANADOO-Santé	
	C Connexion avec CEGETEL	
	C Connexion avec NETMEDICOM	
Cliquez sur Suivant	pour poursuivre l'installation.	
	(< Précédent) <u>S</u> uivant >	Annuler

Cliquez sur votre fournisseur d'accées et cliquez sur "Suivant ":



Cliquez sur " Suivant " :

Visiodent		×
Installation en cours		2
Fichier courant Copie en cours du fichier: C:\VisiodentXP\\FeuilSec.dll		
Tous les fichiers Temps restant : 0 minutes, 55 secondes		
WHICH INSTANDUOT WIZERU ~	< Précédent Suivant > Annuler]

Veuillez patienter :



Cliquez sur "Terminer ", voila l'installation de Visiodent est terminé.

ACCEUIL

• FIN DE PARAMETRAGE SUR LE CLIENT

- Allez dans le répertoire d'installation de l'application lancer le fichier "BT6Cleaner.exe " et supprimer-le ainsi que "BT7LicenceMng.exe ".

ACCEUIL